


Anleitung zu Microsoft® Outlook

Einrichtung von Microsoft Outlook

1. Um Ihr E-Mail Postfach einzurichten, öffnen Sie Microsoft Outlook.
2. Wählen Sie **Datei/ Konto hinzufügen**.



3. Der Einrichtungs-Assistent erscheint.
Wählen Sie **Manuelle Konfiguration** oder **zusätzliche Servertypen**.

Dienst auswählen

1. Wählen Sie **POP** oder **IMAP** (Verbindung mit einem POP- oder IMAP-E-Mail-Konto herstellen)

POP-Kontoeinstellungen

Konfiguration eines POP3-Servers:


1. Benutzerinformationen
Ihr Name: Dieser Name wird anderen Personen beim Versenden von E-Mails angezeigt.
E-Mail-Adresse: Geben Sie hier Ihre vollständige E-Mail-Adresse an.
2. Serverinformationen
Kontotyp: Wählen Sie hier POP3.
Posteingangsserver: secure.emailsrvr.com
Postausgangsserver (SMTP): secure.emailsrvr.com
3. Anmeldeinformationen
Benutzername: Geben Sie hier Ihre vollständige E-Mail-Adresse an.
Kennwort: Geben Sie hier Ihr Kennwort ein.

POP- und IMAP-Kontoeinstellungen

Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.


Benutzerinformationen	
Ihr Name:	<input type="text" value="Max Muster"/>
E-Mail-Adresse:	<input type="text" value="muster@musterdomain.de"/>
Serverinformationen	
Kontotyp:	<input type="text" value="POP3"/>
Posteingangsserver:	<input type="text" value="secure.emailsrvr.com"/>
Postausgangsserver (SMTP):	<input type="text" value="secure.emailsrvr.com"/>
Anmeldeinformationen	
Benutzername:	<input type="text" value="muster@musterdomain.de"/>
Kennwort:	<input type="password" value="*****"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Kennwort speichern	
<input type="checkbox"/> Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich	

4. Setzen Sie einen Haken bei **Kennwort speichern**.
5. Setzen Sie keinen Haken bei **Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich**.
6. Wählen Sie **Weitere Einstellungen**.



7. Wählen Sie bei **Postausgangsserver** folgende Optionen:

Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung und Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden.



8. Wählen Sie bei **Erweitert** folgende Optionen:
Posteingangsserver (POP3): 995 | SSL
Postausgangsserver (SMTP): 465 | SSL
9. Gehen Sie auf **Weiter**.
Die Kontoeinstellungen werden jetzt automatisch getestet.
10. Gehen Sie auf **Fertig**.
Die Konfiguration Ihres E-Mail-Postfaches ist jetzt abgeschlossen.

IMAP-Kontoeinstellungen

Konfiguration eines IMAP-Servers:

Für die Konfiguration eines IMAP-Servers gehen Sie ähnlich wie für die Konfiguration eines **POP3-Servers** vor. Lediglich Schritt 2 und 8 ändern sich wie folgt:

2. Serverinformationen
Kontotyp: Wählen Sie hier IMAP.
Posteingangsserver: secure.emailsrvr.com
Postausgangsserver (SMTP): secure.emailsrvr.com

8. Wählen Sie bei **Erweitert** folgende Optionen:

Posteingangsserver (IMAP): 993 | SSL
Postausgangsserver (SMTP): 465 | SSL